

ツール実行環境アンインストールガイド

1. はじめに

本書は、ツール実行環境 のシステム構築者、運用管理者のための説明書です。

アンインストール手順について解説しています。導入される前に、必ずお読みください。

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することは禁止します。

1.1. 用語定義について

用語定義については「スタートアップマニュアル（概要編）」をご確認ください。

2. 前提条件

- 本書に記載の手順は全てGenerative AI FWサーバの管理者ユーザなどの**管理者権限を持つユーザで行う必要**があります。一般ユーザでしかログオンできない環境の場合は以下を実行し、管理者ユーザに昇格させてください。もしくはコマンド実行時に「sudo」を付けてください。

```
1 sudo -i
```

- 本書に記載の手順はサーバにログオンしている状態である必要があります。

3. 実施手順

3.1. 設定ファイルの退避

設定ファイルを退避することで、再セットアップ時にアンインストール前の設定や、アップロードしたファイルを引継げるようになります。

引継ぎが不要の場合は本手順をスキップしてください。

1. Generative AI Toolの退避先用のフォルダを作成します。

```
1 mkdir /opt/nec/genai_tool_bk
```

2. 設定ファイル/opt/nec/genai_tool/share/scripts/genai_tool.envはIPアドレスのホワイトリスト（HTTPS化後は、証明書のファイルパス）が定義されているため、必要に応じて退避します。

```
1 cp /opt/nec/genai_tool/share/scripts/genai_tool.env /opt/nec/genai_tool_bk/genai_tool.env
```

3. ユーザーがアップロードしたファイルは、/opt/nec/genai_tool/share/work 配下に保存されるため、必要に応じて退避します。

```
1 cp -r /opt/nec/genai_tool/share/work /opt/nec/genai_tool_bk/work
```

3.2. アンインストールの実行

アンインストールを行います。以下の手順を実施してください。

1. アンインストールのスクリプトを実行します。

```
1 cd /opt/nec/genai_tool/uninstall
2 bash uninstall.sh
```

2. 削除対象のコンテナが表示されます。問題ないことを確認のうえ「y」を入力してアンインストールを実行してください。

```
Please check the container to be uninstalled.
-----
REPOSITORY          TAG          IMAGE_ID      CREATED      SIZE
localhost/image_tuning 1.0         06b272e3d26c About an hour ago 22 GB
nvcv.io/nvidia/pytorch 23.08-py3   9ff159797e3d 19 months ago 20.9 GB
-----
```

```
1 Are you sure you want to uninstall Generative AI FW Tool? [y/N]
```

3. アンインストールが正常に完了すると、以下メッセージが表示されます。

```
1 Uninstallation is complete.
```

3.3. アンインストールスクリプト実行後

アンインストールが正常に完了しているか確認します。

1. コンテナが全て削除されていることを確認します。アンインストールスクリプトを再度実行します。

```
1 bash uninstall.sh
```

2. 以下のように見出しのみが表示されることを確認します。

```
1 CONTAINER_ID IMAGE NAMES
```

3. 以下の確認には**必ず「n」**を入力して一度アンインストールを中止します。

```
1 Are you sure you want to uninstall Generative AI FW Tool? [y/N]
```

4. インストールフォルダ(/opt/nec/genai_tool)を削除します。

```
1 rm -rf /opt/nec/genai_tool
```